


Standorte ganz einfach anlegen und verwalten

Über die Standortinformationen auf Ihrer Website können Ihre Kunden Kontakt zu Ihnen aufnehmen und den Weg zu Ihnen finden. Daher ist eine übersichtliche und aktuelle Standortdarstellung wichtig.

In unserem heutigen Newsletter erfahren Sie, wie Sie Ihre Standorte einfach anlegen, pflegen und auf Ihrer Website präsentieren können.

Standorte anlegen und bearbeiten

Standorte werden in WebTools im Konfigurationsordner angelegt und gepflegt. Wählen Sie aus der **Modul-Leiste** das Modul „Liste“ [1] aus und markieren Sie den Ordner „WebTools Konfiguration“ [2] im **Seitenbaum**. Auf der rechten Seite werden Ihnen die bereits angelegten Standorte [3] angezeigt.



Falls noch kein Standort angelegt wurde, erhalten Sie über die Plus-Schaltfläche einen Überblick über die verfügbaren Datensätze. Wählen Sie nun aus dem Bereich „WebTools Basis“ den Datensatztyp „Standort“ aus, um einen neuen Datensatz zu erstellen.



Die Eingabemaske für den Standort enthält als **Pflichtfelder** „Name“ und „EUROBAUSTOFF Kundennummer“. Die nachfolgenden Felder können aus den Stammdaten ergänzt bzw. aktualisiert werden. Aktivieren Sie hierzu die Checkbox

Feldwerte aus Stammdaten automatisch aktualisieren




und speichern Sie ab.


Auch die Geokoordinaten werden automatisch eingetragen und beim Anlegen einer Open Streetmap Karte oder einer Google Maps Karte verwendet. Diese Karten werden über das Inhaltselement „Anfahrtsskizze“ als WebTools Erweiterung angelegt.

Standortinformationen auf der Website einbinden


Standortinformationen können in WebTools entweder als Anschrift z.B. im Footer (siehe auch Newsletter 07/2025) oder für Karten auf den Standortseiten verwendet werden. Die Inhaltselemente befinden sich im Reiter „WebTools Erweiterungen“.



Grunddaten einbinden

-  Erstellen Sie das Inhaltselement für die Grunddaten auf einer Seite oder im Footer.
-  Wechseln Sie in den Reiter „WebTools Erweiterungen“ und wählen das Inhaltselement zum Einfügen der Stammdaten aus.
- **Auswahl der Standorte** Wählen Sie einen oder mehrere Standorte. Falls Sie nichts auswählen, werden alle Standorte angezeigt.
- **Auswahl der anzuzeigenden Daten** Adress- und Kontaktinformationen können hier ausgewählt werden.
- **Layout** Die Stammdaten werden als Liste oder Tabelle angezeigt.
- **Symbole anzeigen** Die Kontaktinformationen (z.B. Telefon) erhalten entsprechende Symbole.

Anfahrtsskizze einbinden

-  Erstellen Sie das Inhaltselement für die Anfahrtsskizze auf einer Seite.
-  Wechseln Sie in den Reiter „WebTools Erweiterungen“ und wählen das Inhaltselement zum Einfügen einer Landkarte als Anfahrtsskizze aus.
- **Auswahl der Standorte** Wählen Sie einen oder mehrere Standorte. Falls Sie nichts auswählen, werden alle Standorte angezeigt.
- **Layout** Die Karte kann als OpenStreetmap (kostenlos) oder als Google Maps per API (kostenpflichtig) eingebunden werden.
- **Karte nur als Bild ohne Vergrößern/Verschieben** Über diese Option wird das Vergrößern bzw. Verschieben der Karte verhindert.
- **Kartenmitte** Bei mehreren Standorten kann die gewünschte Kartenmitte als Koordinaten eingetragen werden.
- **Höhe der Karte** Die Höhe der Karte wird hier in px eingetragen. Standardmäßig sind 400px vorgegeben.
- **Kartenmaßstab** Je größer der Maßstab gewählt wird, desto detaillierter die Ansicht.

Besonderheiten

Die Verwaltung der Standorte über den Konfigurationsordner setzt WebTools 5 voraus. Diese Anleitung betrifft WebTools 6 Seiten, bei WebTools 5 Seiten können die Darstellung und der Funktionsumfang abweichend sein.

Durch die Pflege der Standortdaten im WebTools Konfigurationsordner haben Sie die Möglichkeit, die Grunddaten über das Inhaltselement auf jeder Seite einzubauen und aktuell zu halten. Die Grunddaten in der Sidebar sind hierfür derzeit noch ausgenommen.